IKON.IQ
PROFESSIONAL

PROFESSIONAL APPLICATION GUIDE

EVOLUTION

Builder gel soak-off

ÉDITION FRANCE · 2026

IKON.IQ GmbH · ikoniqnails.com

01 · PRÉPARATION

Matériel essentiel

Préparez le matériel et les produits suivants avant de commencer toute application de gel dur.

PRÉPARATION

- Gel hydroalcoolique
- Repousse-cuticules
- Pince à cuticules
- Bâtonnet de buis (usage unique)
- Limes : 100/150 pour la forme, 180 prep, 240 finition
- Bloc polissoir
- Pinceau à poussière
- Lingettes non pelucheuses
- Repose-doigts

SYSTÈME IKON.IQ

- X7 ou X7+ Déshydratant
- X10 Primer sans acide
- X8 Cleanser / alcool isopropylique
- Huile à cuticules

GEL ET LAMPE

- EVOLUTION gel soak-off
- Pinceau à gel (plat ou oval, selon le type de gel)
- Chablons d'ongles (pour extensions)
- Lampe UV/LED certifiée (SUN2C, SIRIUS-48W ou équivalent)

02 · CUTICULES

Gestion correcte des cuticules

L'emplacement de la cuticule prête souvent à confusion chez les manucures, les prothésistes ongulaires et les clientes. La cuticule est une couche de peau épidermique qui pousse depuis le bourrelet unguéal proximal et adhère à la plaque unguéale. Il est impératif de ne retirer que du tissu non vivant lors de tout soin des ongles.

Anatomie clé pour le travail de cuticule

- Bourrelet unguéal proximal (PNF) — le repli de peau vivante à la base de l'ongle.
- Tissu de cuticule — peau épidermique non vivante adhérant à la plaque unguéale (c'est ce que l'on retire).
- Couche d'éponychium — contient des cellules souches ; ne doit jamais être endommagée.
- Hyponychium — la jonction cutanée sous le bord libre.
- Lit unguéal — la peau située sous la plaque unguéale.

Les produits gel n'adhèrent pas correctement à la cuticule non vivante qui reste sur la plaque unguéale — avant toute application de produit, il est donc essentiel de retirer entièrement la cuticule.

03 · CUTICULES

Technique de retrait des cuticules

Repoussez doucement le bourrelet unguéal proximal afin de le séparer de la cuticule morte. Décollez ensuite la cuticule morte de la plaque unguéale avec un repousse-cuticules, une fraise diamant fine pour ponceuse ou un bâtonnet de buis, selon votre préférence. Veillez à ne rien oublier, mais aussi à ne pas endommager les tissus mous du bourrelet unguéal proximal.

Il arrive qu'un « voile » de cuticule blanche et morte reste fixé au bourrelet unguéal proximal après l'avoir décollé. Utilisez alors la pince à cuticules pour le retirer — mais ne travaillez que sur le tissu manifestement mort (blanc), jamais sur le tissu vivant rosé du bourrelet proximal.

> ASTUCE PRATIQUE
> Passez un peu d'acétone — la kératine morte de la cuticule sèche, prend un aspect très pâle et devient bien plus visible.

La pince à cuticules sert aussi à retirer les envies — pointes dures et sèches de peau morte qui dépassent des bourrelets latéraux sur les côtés de l'ongle.

> JAMAIS
> N'utilisez jamais d'instruments métalliques pour gratter la plaque unguéale. Ne coupez jamais dans le tissu vivant de la cuticule.

04 · PRÉPARATION

Préparation de la surface de l'ongle

Une bonne préparation de l'ongle est le facteur le plus important pour des poses gel durables. Une préparation insuffisante est la principale cause de décollement et de rupture du service.

1. Retirer le produit existant — limez avec soin toute pose ou vernis gel précédent.
2. Mettre en forme le bord libre — utilisez le grain 180 d'une lime 180/240 pour donner à l'ongle naturel la forme et la longueur souhaitées.
3. Finaliser le travail de cuticule — repoussez la cuticule et retirez le tissu mort comme décrit à la section précédente.
4. Retirer le brillant — matifiez l'ensemble de la surface de l'ongle avec un grain 180 ou un polissoir. Travaillez dans un seul sens. L'objectif est de créer des micro-rayures pour l'adhérence, PAS d'amincir l'ongle.
5. Dépoussiérer — utilisez un pinceau à poussière pour retirer toute la poussière de limage de la surface et de la peau autour.
6. Déshydrater — appliquez le déshydratant X7 ou X7+ sur toutes les surfaces d'ongle naturel. Laissez sécher à l'air complètement.
7. Primer — appliquez une fine couche de primer X10. Laissez devenir légèrement collant avant de continuer.

CRITIQUE

Ne touchez plus la surface de l'ongle après le déshydratant et le primer. Les huiles naturelles des doigts contaminent la surface préparée et compromettent l'adhérence. Si un ongle préparé est touché par accident, recommencez la déshydratation et le primer sur cet ongle.

IDÉE CLÉ

Meilleure est la préparation de l'ongle, plus le service dure. Ne sautez jamais ces étapes.

05 · PRODUIT

À propos d'EVOLUTION

EVOLUTION est un builder gel soak-off qui allie la capacité structurelle d'un builder gel à la commodité d'une dépose à l'acétone. Il fait le pont entre les gels durs classiques et le vernis gel, et se révèle polyvalent pour un large éventail de prestations.

Propriétés clés

- Formule soak-off — se dépose à l'acétone, sans limage du gros du produit
- Consistance de builder gel — apporte structure et résistance
- Auto-nivelant pour une application fluide
- Adapté aux overlays, réparations et extensions courtes à moyennes
- Dépose plus douce — moins de stress mécanique sur l'ongle naturel

Temps de polymérisation (SUN2C)

- UV : 120 secondes par couche
- LED : 60 secondes par couche

06 · APPLICATION

Application de EVOLUTION

Cette méthode générale s'applique à tous les gels durs IKON.IQ. Ajustez la quantité de produit et la technique en fonction du EVOLUTION précis que vous utilisez.

1. Couche de base — appliquez une fine couche de gel sur toute la surface de l'ongle naturel préparé. Conservez une petite marge (env. 0,5 mm) avec la cuticule et les parois latérales. Polymérisez.
2. Construire la structure — prélevez une goutte de gel et placez-la dans la zone de stress (zone 2, juste devant la cuticule). Guidez le produit vers la cuticule, puis vers le bord libre, en construisant l'apex (le point le plus haut de l'arche de l'ongle) dans la zone de stress. L'apex doit se situer à environ 50–60 % de la longueur totale de l'ongle depuis la cuticule.
3. Extensions (le cas échéant) — guidez le gel sur le chablon pour créer la longueur souhaitée. Construisez l'extension depuis la zone de stress vers l'extérieur, en gardant une épaisseur régulière. L'extension doit s'affiner vers le bord libre.
4. Vérifier la structure — avant de polymériser, examinez de côté la position de l'apex et depuis la pointe la courbe en C. Ajustez si nécessaire.
5. Polymériser — polymérisez dans la lampe UV/LED pendant le temps recommandé. La main doit reposer à plat dans la lampe.
6. Retirer la couche d'inhibition — essuyez la couche collante de dispersion avec une lingette non pelucheuse imbibée de cleanser.
7. Limer et modeler — utilisez le grain 100 pour affiner la forme générale, le 150 pour le détail, le 240 pour la finition.
8. Finition — polissez jusqu'à la douceur souhaitée. Appliquez du top gel si désiré, polymérisez et retirez la couche d'inhibition. Appliquez de l'huile à cuticules.

> RÈGLE D'OR
> Appliquez des couches fines. Les couches épaisses provoquent des pics de chaleur, polymérisent lentement et sont plus sujettes au décollement.

07 · FINITION

Routine de limage de finition

Le limage de finition transforme une pose gel polymérisée en une pose magnifiquement modelée et lisse. C'est là que votre maîtrise technique se révèle vraiment.

1. Vérifier l'apex — observez l'ongle de côté. Le point le plus haut doit se trouver à environ 50–60 % de la longueur de l'ongle depuis la cuticule. Limez pour ajuster si nécessaire.
2. Mettre en forme les parois latérales — vues depuis la pointe, les parois doivent être droites et parallèles (ou suivre la forme choisie). Limez au maximum avec un grain 150.
3. Affiner le bord libre — l'ongle doit s'affiner de l'apex vers le bord libre.
4. Fondre la zone cuticule — au grain 150, fondez doucement le départ du produit près de la cuticule pour éliminer toute marche visible.
5. Affiner la surface — lissez avec une lime de 240 ou un polissoir les éventuelles marques de limage.
6. Vérifier le travail — examinez sous tous les angles. L'ongle doit présenter une courbe en C régulière, une arche supérieure lisse, un bord libre affiné et une transition invisible à la cuticule.

> TECHNIQUE DU BARREL ROLL
>
> Lors du limage de la surface, faites rouler la lime sur la courbe de l'ongle d'un mouvement souple et continu. Cela évite les méplats et préserve la rondeur naturelle de la pose. Commencez sur une paroi latérale et roulez jusqu'à l'autre en un seul mouvement fluide.

08 · ENTRETIEN

Entretien et remplissages

Les rendez-vous d'entretien (remplissage) sont essentiels à la longévité et à l'aspect des poses en gel dur. Les remplissages sont en général nécessaires toutes les 2 à 4 semaines à mesure que l'ongle naturel pousse.

Procédure de remplissage

- Retirez l'ancien top coat et tout décollement en limant doucement au grain 150.
- Réduisez l'épaisseur globale du produit existant et rééquilibrez l'apex — au fur et à mesure de la pousse, l'apex se déplace vers l'avant et doit être repositionné.
- Préparez la zone de repousse : repoussez les cuticules, retirez le brillant de l'ongle naturel près de la cuticule.
- Déshydratez et primez UNIQUEMENT la zone de repousse (pas sur le gel déjà polymérisé).
- Appliquez du gel neuf sur la zone de repousse, en l'intégrant au produit existant. Reconstruisez l'apex à la bonne position.
- Polymérisez, limez et finissez comme pour l'application standard.

> IDÉE CLÉ
> L'erreur la plus courante en remplissage est de ne pas rééquilibrer l'apex. Si l'on se contente de combler le vide près de la cuticule sans rectifier l'apex, l'ongle devient de plus en plus déséquilibré vers le haut et plus susceptible de casser.

PARTIE DEUX

Dépose

09 · DÉPOSE

Dépose d'EVOLUTION — méthode soak-off

La formule soak-off d'EVOLUTION permet de déposer le produit à l'acétone sans devoir en limer la majeure partie. C'est plus doux pour l'ongle naturel que la dépose d'un gel dur traditionnel.

1. Limez la couche supérieure de brillance/scellement pour permettre à l'acétone de pénétrer.
2. Imbibez un disque de coton d'acétone pure et placez-le sur l'ongle.
3. Enveloppez chaque doigt fermement avec du papier aluminium.
4. Laissez agir 10 à 15 minutes.
5. Poussez doucement le gel ramolli avec un repousse-cuticules.
6. Si le produit reste bien adhérent, ré-enveloppez et laissez agir 5 minutes de plus — ne forcez jamais la dépose.
7. Polissez doucement l'ongle et appliquez de l'huile à cuticules.

REMARQUE

Veillez à ne pas exposer plus de peau que nécessaire à l'acétone et à ce que le liquide soit bien contenu dans l'aluminium. Si besoin, les mains peuvent être placées dans des mitaines chauffantes pour accélérer la dépose — la chaleur fait agir l'acétone plus vite.

JAMAIS

Ne tirez ni n'arrachez jamais le gel. Cela retire des couches de la plaque unguéale naturelle et provoque des dommages permanents.

IKON.IQ
PROFESSIONAL

WHAT NEXT

Continue your IKON.IQ journey

Ce guide d'application n'est qu'un chapitre. Le manuel de formation EVOLUTION complet couvre l'anatomie de l'ongle, la chimie du gel, l'ajustement des chablons pour les quatre types d'ongles, la méthode française et le dépannage — et la formation accréditée IKON.IQ est proposée dans toute la France et l'UE.

MANUEL DE FORMATION

Le manuel de formation EVOLUTION complet

Anatomie de l'ongle, chimie du gel, ajustement des chablons, techniques avancées et dépannage.

ikoniqnails.com/training

MONTEZ LE SYSTÈME

Acheter le système IKON.IQ

Bases, couleurs, top coats, ligne X de préparation, limes et lampes.

ikoniqnails.com/fr